



物体の長さでキャリブレーション

SPLYZA Motionは物体の長さでキャリブレーションすることができます。


これにより、2Dでは身長よりも正確に長さが定まっている物体からキャリブレーションした方が、速度や距離の精度が高くなります。

〈キャリブレーションのポイント〉

- キャリブレーションする物体
 - 100cm以上のものを画角内に入れること（長いほど精度が上がる）
- キャリブレーションする物体の設置位置
 - カメラから見て、できる限り認識対象者と同じ奥行きに置くこと

手順

1. 解析したい動画を選択し、画面右上の「解析」をタップします。



2. 「物体の長さ」のスイッチをオンにします。



3. 物体の長さを指定します。キャリブレーションする物体をドラッグし指定します。




4. 画面をドラッグすると、白線が表示されます。この両端をキャリブレーションする物体の両端に合わせます。




5. 微調整し、両端がちょうど重なったら、画面中央下部の「-. cm」をタップします。




6. テキストボックスに実際に計測した物体の長さを入力し、「設定する」を選択します。



7. 物体の指定と長さの入力が完了したら、画面右上の「完了」を選択します。



8. 通常と同様にその他の設定も完了したら、画面右上の「完了」を選択します。



9. これで物体をキャリブレーションした解析の完了です。

